
~Windowsイベントログ取得手順~


①「Windows」キー+「R」を押下し、「ファイル名を指定して実行」画面を表示させます。 「名前」の棚に「eventrwr」とに入力し「OK」をクリックします。



② 「イベントビューワー」画面が表示されたら、画面左より「Windowsログ」 \rightarrow 「Application」と展開します。画面右側の [すべてのイベントを名前をつけて保存] をクリックします。



③「名前を付けて保存」画面が表示されるため、任意のフォルダ、任意のファイル名を指定し、ファイルの種類に[イベント ファイル(*.evtx)]を選択して[保存]ボタンをクリックします。




※ [表示情報] ウインドウが表示された場合は、 [これらの言語についての表示情報] → [日本語] を選択し、 [OK] ボタンをクリックしてください。



④ 「イベントビューワー」画面が表示されたら、画面左より「Windowsログ」→「システム」と展開します。 画面右側の [すべてのイベントを名前をつけて保存] をクリックします。



⑤「名前を付けて保存」画面が表示されるため、任意のフォルダ、任意のファイル名を指定し、ファイルの種類に[イベント ファイル(*.evtx)]を選択して[保存]ボタンをクリックします。



※ [表示情報] ウインドウが表示された場合は、[これらの言語についての表示情報] → [日本語]を選択し、[OK]ボタンをクリックしてください。



⑥ 手順④・手順⑥で保存したファイルをメールに添付し、サポートまでお送りください。

